

Инструкция
по установке драйверов Рутокен
и модуля совместимости Рутокен для КриптоПРО

Содержание

Установка драйверов Рутокен.....	3
Установка модуля совместимости Рутокен для КриптоПРО.....	4
Установка пароля на ключевой носитель Рутокен.....	6

Установка драйверов Рутокен


ВАЖНО! Перед началом выполнения данной инструкции, ознакомьтесь с ней полностью. При возникновении каких-либо вопросов следует обратиться к вашему администратору или сотруднику, обладающему достаточными навыками в компьютерной области.

Все действия данной инструкции необходимо выполнять с правами администратора.


1. Пройдите на официальный сайт компании-разработчика «Актив» по адресу rutoken.ru в раздел «Центр загрузки». В соответствии с разрядностью вашей операционной системы, сохраните на вашем компьютере последнюю версию драйверов Рутокен.

ВАЖНО! До установки драйверов Рутокен не рекомендуется вставлять в компьютер ключевые носители


2. Правой кнопкой мыши нажать на выбранном файле и в раскрывшемся меню выбрать «Запуск от имени Администратора»:




3. В открывшемся окне нажать кнопку «Далее»:



4. В следующем окне установить отметку («галочка») на пункте «Создать ярлык Панели Управления Рутокен на рабочем столе» и нажать кнопку «Установить»:



5. По завершению установки на экране появится окно оповещения. Нажать кнопку «Готово»:




Установка драйверов Рутокен завершена.


Установка модуля совместимости Рутокен для КристоПРО

1. Сохранить на компьютере модуль поддержки КристоПРО для Рутокен. Модуль поддержки расположен на сайте компании «Актив» по адресу rutoken.ru в разделе «Центр загрузки»


2. Правой кнопкой мыши нажать по выбранному файлу и в раскрывшемся меню выбрать «Запуск от имени Администратора»:




3. В открывшемся окне нажать кнопку «Далее»:



4. В следующем окне нажать кнопку «Установить»:




5. По завершению установки на экране откроется окно оповещения об успешном завершении установки. Нажать кнопку «Готово»:




Модуль совместимости КриптоПРО установлен.

Установка пароля на ключевой носитель Рутокен


1. Подключите ваш Рутокен к USB-порту компьютера.
2. Зайдите в меню «Пуск» и выберите пункт «Панель управления»:




3. В панели управления запустить программу «Панель управления Рутокен» одиночным нажатием левой кнопки мыши:




4. В панели управления Рутокен выбрать вкладку «Администрирование», нажать кнопку «Ввести PIN-код...»:




5. В открывшемся окне поставить маркер напротив пункта «Администратор» и ввести pin-код в поле ввода. На новых носителях Рутокен pin-кодом по умолчанию является комбинация 12345678. Нажать кнопку «ОК»:



6. После ввода pin-кода в главном окне «Панели управления Рутокен» во вкладке «Администрирование» станет активна кнопка «Форматировать...». Необходимо нажать на неё левой клавишей мыши:




7. Появится окно форматирования токена. Необходимо выставить параметры форматирования, как показано на рисунке ниже. В поля ввода pin-кода введите новые pin-коды для учётных записей администратора и пользователя Рутокена¹. Pin-коды учётных записей должны отличаться друг от друга. Подтвердите pin-коды в полях подтверждения. После выставления параметров нажать кнопку «Начать» левой клавишей мыши:




¹ В качестве символов pin-кода допускаются буквы латинского алфавита разного регистра, цифры и специальные символы (=, +, !, ?)

8. Появится окно предупреждения. Нажать кнопку «ОК»:



Начнётся процесс форматирования.

9. По окончании форматирования откроется окно оповещения. Нажать кнопку «ОК»:



Процесс установки пароля для Рутокен завершен.